

- [Home Page](#) 
[Informazioni](#) 
[Aiuto](#) 


FBI Shape Progress Bar

Barra di avanzamento con Shapes

http://www.vbsimple.net/userctrls/usrectl_03.htm

Difficoltà:  3 / 5

Il controllo **FBI Shape Progress Bar** è un'alternativa alla **ProgressBar**  dei *Windows Common Controls*.



Consiste in una barra di avanzamento costruita mediante l'utilizzo delle **Shapes**  utile per mostrare all'utente l'avanzamento di un'operazione o elaborazione.

Proprietà

- P** Utilizzabile in fase di progettazione
 - L** Accessibile in lettura in fase di esecuzione
 - S** Accessibile in scrittura in fase di esecuzione
- **Alignment** As *AlignmentConstants* **P L S**
 Restituisce ed imposta l'allineamento del testo.
 Determina la posizione del testo all'interno della barra colorata utilizzando un valore dell'[enumerazione](#)  [AlignmentConstants](#).
 - **BackColor** As *OLE_COLOR* **P L S**
 Restituisce o imposta il colore per la barra di sfondo.
 - **BorderColor** As *OLE_COLOR* **P L S**
 Restituisce ed imposta il colore del bordo della barra di avanzamento.
 - **BorderStyle** As *BorderStyleConstants* **P L S**
 Restituisce ed imposta lo stile del bordo della barra di avanzamento.
 - **Caption** As *String* **L**
 Restituisce il testo contenuto nella barra di avanzamento.
 - **Decimali** As *Integer* **P L S**
 Restituisce ed imposta il numero di cifre decimali da visualizzare nella proprietà *Caption*.
 - **Font** As *StdFont* **P L S**
 Restituisce ed imposta il tipo di carattere utilizzato per la *Caption* della barra di

avanzamento.

- **ForeColor** As OLE_COLOR **PLS**
Restituisce ed imposta il colore della barra principale.
- **Max** As Double **PLS**
Restituisce ed imposta il valore massimo per la barra di avanzamento.
- **Min** As Double **PLS**
Restituisce ed imposta il valore minimo per la barra di avanzamento.
- **MouseIcon** As StdPicture **PLS**
Restituisce ed imposta un puntatore personalizzato per la barra di avanzamento.
- **MousePointer** As MousePointerConstants **PLS**
Restituisce ed imposta il tipo di puntatore visualizzato sulla barra di avanzamento.
- **TextColor** As OLE_COLOR **PLS**
Restituisce ed imposta il colore del testo della barra di avanzamento.
- **Value** As Double **PLS**
Restituisce ed imposta il valore corrente della barra di avanzamento.

Metodi

- **Percentuale**

<i>Tipo di metodo:</i>	Function
<i>Parametri richiesti:</i>	CifreDecimali As Integer (opzionale)
<i>Definizione:</i>	Function Percentuale ([CifreDecimali As Integer]) As Dou

Restituisce il valore percentuale della barra di avanzamento.

Eventi

- **Change**

<i>Parametri richiesti:</i>	(nessuno)
<i>Definizione:</i>	Event Change ()

Evento generato ad ogni cambio della proprietà Value.
- **Minimo**

<i>Parametri richiesti:</i>	(nessuno)
<i>Definizione:</i>	Event Minimo ()

Evento generato quando la proprietà Value raggiunge il valore Min.
- **Massimo**

Parametri richiesti: (nessuno)
Definizione: Event **Massimo**()
Evento generato quando la proprietà Value raggiunge il valore Max.

- **Errore**

Parametri richiesti: ByRef **MostraErrore** As Boolean
Definizione: Event **Errore**(MostraErrore As Boolean)
Evento generato ad ogni impostazione errata.

Note

Nessuna

[Fibia FBI](#)
27 Maggio 2001



[Torna all'indice dei Controlli utente](#)
