



- [Home Page](#) 
[Informazioni](#) 
[Aiuto](#) 

FBI IP Address

Immissione di un indirizzo IP

http://www.vbsimple.net/userctrls/usrcctl_05.htm

Difficoltà:  2 / 5

Il controllo **FBI IP Address** consente all'utente l'immissione di un indirizzo IP, come combinazione di quattro caselle di testo. Il controllo è del tutto simile al controllo **IP Address** presente nella libreria *Windows Common Controls*, richiamabile esclusivamente tramite [API](#) e non disponibile nella versione [OCX](#) della libreria.

192 168 0 1

Durante la digitazione sarà controllato che il numero per ogni componente dell'indirizzo immesso sia inferiore a 256 e verrà generato un errore nel caso opposto.

L'utente potrà utilizzare il tasto "." per avanzare nella digitazione dell'indirizzo IP, in modo da renderne naturale la scrittura; ad esempio 192 [punto] 168 [punto] 0 [punto] 1 [punto].

L'indirizzo memorizzato può essere restituito mediante la lettura della proprietà **Indirizzo** oppure mediante la proprietà **CasellaIP**. La modifica è consentita esclusivamente mediante la proprietà **CasellaIP**.

Proprietà

- P** Utilizzabile in fase di progettazione
- L** Accessibile in lettura in fase di esecuzione
- S** Accessibile in scrittura in fase di esecuzione

- **AltezzaCaselle** As Single **P L S**
Restituisce e imposta l'altezza delle singole caselle IP.
- **CasellaIP** (ByVal Casella As Integer) As Byte **L S**
Restituisce e imposta il numero contenuto all'interno di ogni casella IP.
- **DistanzaCaselle** As Single **P L S**
Restituisce e imposta la distanza tra le singole caselle IP.
- **Font** As StdFont **P L S**
Restituisce o imposta il carattere utilizzato nelle caselle IP.
- **Indirizzo** As String **L**
Restituisce una stringa rappresentativa dell'indirizzo IP completo.

L'indirizzo IP restituito verrà formattato usando il carattere "." come separatore tra i numeri contenuti nelle singole caselle IP.

- **LarghezzaCaselle As Single** 
Restituisce e imposta la larghezza delle singole caselle IP.
-

Metodi

Nessuno

Eventi

- **AttivaCasella**
Parametri richiesti: *ByVal Casella As Integer*
Definizione: *Event AttivaCasella(ByVal Casella As Integer)*
Viene generato ogni volta che il focus passa da una casella IP ad un'altra.
Il parametro richiesto restituisce l'indice della casella IP che ha ricevuto il focus.
-

Note

La grandezza del controllo non è modificabile direttamente ma dipende esclusivamente dalla larghezza, altezza e distanza delle caselle IP. Modificare tali proprietà per generare un cambiamento automatico della grandezza.

[Fibia FBI](#)
27 Gennaio 2002

 [Torna all'indice dei Controlli utente](#)
